



Maniement des armes au stand de tir de 300 m

Fusil d'assaut 90 (F ass 90)

Entrée au stand:

1. Crosse dépliée
2. Magasin enlevé
3. Culasse ouverte
4. Levier de sûreté sur «S»
5. Arrêteur du tir en rafales engagé (point blanc visible, côté gauche de l'arme)

Retrait des cartouches:

1. Mettre le levier de sûreté sur «S»
2. Démonter le déviateur de douilles
3. Enlever le magasin
4. Tirer la culasse en arrière et la bloquer à l'aide de l'arrêteur de culasse
5. Contrôler la chambre à cartouches
6. Éventuellement ramasser la cartouche

Fusil d'assaut 57 (F ass 57)

Entrée au stand:

1. Dispositif de visée rabattu (guidon et dioptre du F ass 57/02)
2. Arrêteur du tir en rafales engagé (côté blanc) (côté droit de l'arme)
3. Détente d'hiver relevée (côté droit de la poignée de pistolet)
4. Magasin enlevé
5. Levier de sûreté sur «S» (côté gauche de l'arme)
6. Index de charge baissé (en haut sur la boîte à culasse)
7. Arme détendue (levier de percussion dépasse la culasse)

Retrait des cartouches:

1. Mettre le levier de sûreté sur «S»
2. Relever la détente d'hiver
3. Enlever le magasin
4. Mouvement de charge
5. Contrôler l'index de charge
6. désassurer, presser la détente, assurer
7. rabattre le guidon et le dioptre
8. Éventuellement ramasser la cartouche

Mousquetons 31 et 11, long fusils 11 et 96/11

Entrée au stand:

1. Culasse ouverte
2. Arme assurée (anneau de la tige de percussion en position horizontale)
3. Magasin enlevé

Assurer le mousqueton respectivement le fusil long:

Tirer l'anneau de la tige de percussion en arrière, le tourner à droite et le laisser glisser en avant en position horizontale.
Cela peut aussi être effectué lorsque la culasse est ouverte.

Ouvrir la culasse:

- Arme assurée:
Poser le pouce de la main droite sur l'anneau de la tige de percussion pendant que les autres doigts saisissent la poignée de verrou.
Appuyer sur l'anneau de la tige de percussion en tirant la poignée de verrou en arrière.
- Arme armée:
Tirer la poignée de verrou en arrière.

Fermer la culasse:

Pousser la poignée de verrou en avant.
Lorsque le magasin est vide, il n'est plus possible de fermer la culasse.

Fusil standard / Fusil libre

Entrée au stand:

1. Culasse ouverte
2. Magasin et magasin de rechange enlevés (si existant)

Le maniement de ces armes devrait toujours être effectué par le propriétaire de l'arme, car il existe un grand nombre d'armes différentes.